


■ポートの変更方法について

【変更手順】

- ① まず、「C:\Program Files\ARP\SetROBO\BIN」を開きます。
- ② 「Conductor.exe.config」と「Player.exe.config」をデスクトップへコピーします。



- ③ 各ファイルをテキストで開き、下記ポートを「10010」以外のポートへ変更します。
※Conductor側とPlayer側のポート番号は同じ番号にしてください

Conductor側Configファイル

```
<appSettings>  
  <add key="RunPortNumber" value="10010"/>  
  ↓  
  <add key="RunPortNumber" value="10012"/>
```

Player側Configファイル

```
<appSettings>  
  <add key="PlayerPort" value="10010"/>  
  ↓  
  <add key="PlayerPort" value="10012"/>
```

- ④各ファイルを保存し、Binフォルダーへ上書き保存すると変更完了です。